



CENSO DE LA POBLACIÓN INVERNANTE DE CORMORÁN GRANDE



INTRUCCIONES

Los cormoranes se congregan en dormideros en el entorno de humedales para pasar la noche. Se trata de detectar estas concentraciones y contar el número de ejemplares. El objetivo de este censo es cuantificar el tamaño de población de cormoranes invernantes en España, mediante la localización y censo de estos dormideros.

Los cormoranes presentan gran movilidad entre las zonas de alimentación y los dormideros (a veces más de 40 ó 60 km). Además, durante el día cambian mucho de emplazamiento por lo que si fueran contados en este momento, las duplicaciones serían muy grandes y los resultados totales no serían reales. Por ello, el censo debe ser hecho en los dormideros.

MÉTODO DE CENSO

Las fechas de conteo se han puesto una semana después del censo anual de aves acuáticas invernantes, de esta forma se facilita que sean encontrados dormideros que hasta esa fecha no habían sido detectados. La fecha preferente será el **12-13 de enero de 2013**.

En ocasiones el humedal donde se sitúan los dormideros es muy amplio y puede estar fragmentados en distintos puntos. Se considerará un dormidero individual aquel que no tiene otro punto de concentración nocturna de cormoranes a menos de 500 metros.

Es conveniente estar en la zona al menos tres horas antes del anochecer, y contar los cormoranes según entran al dormidero. Una vez en él pueden estar tan juntos que se podría cometer error. Además este tipo de conteo facilita el censo de aquellos dormideros que no son totalmente visibles. Si no fuera posible censar a la puesta del sol, se recomienda estar en la zona antes del amanecer y contar las aves a la salida del dormidero.

RESULTADOS

Es necesario completar todos los campos de la ficha (datos personales, información del humedal, ubicación de la colonia y resultados).

Los datos más importantes son el número total de aves que se concentran en un punto y la localización exacta de ese punto. Son necesarias como mínimo las coordenadas UTM del punto central del dormidero. Esta coordenada se puede obtener directamente en el mapa 1:50.000 (solicitar a SEO/BirdLife si no se dispone de él), con GPS o en la web http://www.seguimientodeaves.org/_AtlasRep/subfCuadriculas.php y si tienes instalado "Google Earth" en tu ordenador, podrás buscar el término municipal y situando el cursor sobre el punto deseado, éste te indicará las coordenadas.

Se debe completar una ficha por cada sitio censado, aunque el censo sea negativo, de esa forma podremos obtener también el grado de cobertura obtenido (lugares con censo positivo y lugares totales visitados).

Conviene fijarse en las patas de los cormoranes porque hay una fracción de la población marcada con anillas de lectura a distancia. Sólo se intentarán leer estas anillas si no se originan molestias a las aves.

Las fichas, mapas y facturas deberán ser enviados al coordinador provincial o regional o a SEO/BirdLife en cuanto se termine el censo y antes del 10/02/2013

Más información: Área de Estudio y Seguimiento de Avifauna. SEO/BirdLife. Melquíades Biencinto, 34. 28053 Madrid

Tel.: 914340910; Fax: 914340911; Correo electrónico: censos@seo.org